IP電話「OCNドットフォン」使いかたガイド

OCNドットフォンは、IP網（インターネット）を利用したNTTコミュニケーションズのIP電話サービスです。今までお使いの電話機で、今までどおりのかけかたで、契約者どうしの通話料金が無料になるだけでなく、携帯電話や一般加入電話へもオトクな料金で通話することができます。

このガイドでは、ＯＣＮドットフォンでおトクに通話していただくために必要な、＜設定後の確認方法＞や、＜使いかた＞および＜ご利用時の注意事項＞などについてご案内しています。

お使いになる前によくお読みいただき、いつでもご覧いただけるよう電話機のそばにおいてご利用ください。

スタート

もくじ

IP電話「OCNドットフォン」が利用できるか確認する……3

IP電話が利用できるか確認してください……3

IP電話をご利用いただくには……4

電話機のACR（LCR）機能を無効にしてください……4
必ず一般加入電話回線を接続してご利用ください……4
IP電話の設定内容を確認してください……4
ランプ表示を確認してください……6

IP電話「OCNドットフォン」のご利用方法について……7

電話をかける……7
相手先ごとのダイヤル方法と通話料金について……7
識別音・ランプ表示と通話料金について……10
エラー時の識別音とランプ表示……11
通話中の電話着信について……12

一般加入電話回線の付加サービスとの関係は……13

発信者番号通知／非通知について……13
ナンバー・ディスプレイについて……13

OCNドットフォンご利用時の注意事項……14

ご注意ください……14
故障や停電のときは……15
050IP電話対応機器の初期設定一覧表……15

IP電話「OCNドットフォン」が利用できるか確認する

IP電話が利用できるか確認してください

はじめる前に

- IP電話の設定は正しくできましたか？
- 電話機のACR(LCR)機能を解除しましたか？

スタート！

電話番号はお間違いないようご注意ください！

STEP1

東京都にお住まいのお客さまは011-330-5656をダイヤルしてください
東京都以外にお住まいのお客さまは03-6734-5656をダイヤルしてください
※それぞれ「011」「03」からダイヤルしてください。（通話料金はかかりません）

OK

お客さまのIP電話の設定が正常であることをガイダンスでお知らせします。

発信者番号の通知を“通知”にしている場合

「050-XXXX-XXXX（お客さまのIP電話番号）のお客さまからIP電話どうしの通話として正常に接続されました」

発信者番号の通知を“非通知”にしている場合

「IP電話どうしの通話として正常に接続されました。お客さまからの電話番号通知はありませんでした」

ゴール！

これで確認終了です。
IP電話がご利用いただけます。

NG

「プー・プー・プー」というお話中の音などが聞こえます。STEP2 へお進みください。

STEP2

電話番号はお間違いないようご注意ください！

050-3300-0500をダイヤルしてください ※「050」からダイヤルしてください。（通話料金はかかりません）

上記のガイダンスが聞こえた場合

電話機のACR(LCR)機能を無効にしていない可能性があります。

IP電話をご利用いただくには、電話機のACR(LCR)機能を無効にする必要があります。詳しくは電話機の取扱説明書をご覧いただくか電話機メーカーへお問い合わせください。

「プー・プー・プー」などが聞こえた場合

050IP電話対応機器の接続・設定が誤っている可能性があります。

050IP電話対応機器に同梱されている「かんたん設定CD-ROM」「かんたん接続ガイド」または、下記ホームページなどをご覧いただき、再度設定してください。
http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/support/

STEP3

再度IP電話が利用できるかを STEP1 に戻り確認してください

接続・設定についてご不明な場合は下記にお問い合わせください。
OCNテクニカルサポート フリーダイヤル 0120-047-860 営業時間 9:00～21:00 （年末年始は除きます）

IP電話をご利用いただくには

IP電話が利用できるか確認いただいた後は以下についても確認してください。

電話機のACR（LCR）機能を無効にしてください

ACR(LCR)機能が有効になっている場合はIP電話「OCNドットフォン」を正常にご利用いただけません。一般加入電話回線での通話になり、IP電話の通話料金が適用されませんのでご注意ください。

必ず一般加入電話回線を接続してご利用ください

同梱されている『かんたん接続ガイド』などをご覧いただき、必ず一般加入電話回線を050IP電話対応機器に接続してご利用ください。

IP電話の設定内容を確認してください

■発信者番号通知設定の確認

050IP電話対応機器の設定内容をWebブラウザを起動して確認します。

※各設定項目については初期設定値のままでお使いいただくことをおすすめします。

● Webブラウザで設定を確認する　※ここでは、Windows XPの画面を使って説明しています。

1. パソコン画面左下の[スタート]から、またはデスクトップ上の[インターネット]アイコンをクリックし、Webブラウザを起動します。



2. ログインする
ログインすると「基本設定」画面が表示されます。



①『192.168.0.1』と入力し、［Enter］キーを押します。

② このボタンをクリックすると、Web管理画面にログインします。 をクリックします。

③ユーザー名（U）：admin
パスワード（P）：admin
を入力

※入力はすべて半角英数字で入力してください。「パスワード」に入力した文字は『＊』で表示されます。

OK をクリックします。

3. 画面左側のメニューから「IP電話詳細設定」－「電話詳細設定」をクリックします。



4. ご利用の050IP電話対応機器の初期設定は以下のようになっています。



IP電話発信者番号通知
「通知する」
OCNドットフォンご利用時にお客さまのIP電話番号が相手先に通知されます。

設定を変更する場合

設定項目は、**初期設定値のまま**でお使いいただくことをおすすめします。設定を変更される場合は、あらかじめ以下の注意点をご確認ください。

「IP電話発信者番号通知」を「通知しない」に設定した場合：
相手先がナンバー・リクエストをご利用の場合や、非通知着信拒否を設定されている場合などには、着信することができません。

1. 内容を変更したあと画面右下の 設定保存 をクリックします。



2. ただちに設定内容の保存と再起動を行う。にチェックし、 OK をクリックします。



※設定内容の保存と再起動が完了するまでは、機器の電源を切らないでください。故障の原因となります。

3. ログイン画面が表示されると再起動完了です。

ランプ表示を確認してください

■050IP電話対応機器のランプ表示

正常に電話をかけたり受けたりできるときの各ランプの表示は、以下の状態になります。
※赤字ランプ名称のランプ表示がエラーの場合はIP電話を正常にご利用いただけません。
エラー表示、その他ランプ表示の詳細は「取扱説明書」をご覧ください。



ステータスランプ
機器の状態を表します。
【遅い緑点滅】：正常動作中

LANランプ
パソコンなど、LANの接続状態を表します。
【緑点灯】：Ethernet回線リンク確立状態

PPPランプ
PPPの接続状態を表します。
【緑点灯】：PPP接続完了状態
＜エラー表示＞
【赤点灯】：PPPサーバ無応答など
【赤点滅】：PPP認証エラー
【消灯】：未接続／PPPサーバによる切断／ユーザによる切断など

電話ランプ
接続した電話機の通話状態を表します。なお、通話をしていない時は、【消灯】です。
通話時のランプ表示は下記をご覧ください。

ADCランプ
自動設定機能の※1状態を表します。
【緑点灯または緑点滅】：
自動設定機能による設定状態

電源ランプ
電源の状態を表します。
【緑点灯】：電源が入っている状態

無線LANランプ
無線LANの状態を表します。
【緑点灯】：無線LANカードが使用可能（WEP/WPA有効）
【オレンジ点灯】：無線LANカードが使用可能（WEP/WPA無効）
【消　灯】：無線LANカードが使用不可

ADSLランプ
ADSL回線の接続状態を表します。
【緑点灯】：ADSL回線リンク確立状態

IP電話ランプ
IP電話サーバとの接続状態を表します。
【緑点灯】：IP電話サーバ登録済み
＜エラー表示＞
【緑点滅】：IP電話サーバ認証失敗など
【消灯】：IP電話サーバ未接続

■通話時のランプ表示

電話ランプの表示で通話の状態がわかります。

電話ランプ

【緑点灯】

OCN ドットフォン → OCNドットフォンなど※2 または 提携プロバイダ

サービス対象通話となるOCNドットフォンなど※2のご利用者どうし、または提携(無料接続)プロバイダのIP電話サービスご契約者への発信（通話料金無料）※3や通話中の状態を表します。

【緑点滅】

OCN ドットフォン → 一般加入電話 または 有料接続プロバイダ

サービス対象通話となる国内の一般加入電話、または有料接続プロバイダのIP電話サービスご契約者、国際電話、国内の携帯電話、PHSへのおトクな料金での発信や通話中の状態を表します。

【消　灯】

一般加入電話発信時

サービス対象外通話となる「110」「119」や3桁番号サービス、「0570」「0990」などの番号、その他のプロバイダのIP電話サービスご契約者への、または“0000”発信で一般加入電話としての発信や通話中の状態を表します。

※1：IP電話対応機器の初期設定やデータの更新を自動で行う便利な機能です。詳細は「取扱説明書」をご覧ください。
※2：OCNドットフォン、ドットフォン パーソナルV、ドットフォン パーソナル、ドットフォン ビジネスV、OCNドットフォン オフィス、.Phone IP Centrexのご利用者が含まれます。
※3：NTT東日本・NTT西日本が提供する050IP電話対応機器をご利用のお客さまに電話をかけたときは、IP電話からIP電話の通話でも［緑点滅］になりますが、通話料金は無料でご利用いただけます。

IP電話「OCNドットフォン」のご利用方法について

電話をかける

電話は、今までどおりのかけかたで利用できます。
050IP電話対応機器は、ダイヤルされた電話番号を判別し、自動的に適切な接続方法を選択して発信します。

1　受話器を取り、相手先の電話番号をダイヤルする

相手先によってはダイヤル方法が異なります。詳しくは、「相手先ごとのダイヤル方法と通話料金について」をご覧ください。
ダイヤル後、呼び出し音が鳴る直前に、相手先との接続方法を識別するための「識別音」が鳴ります。識別音は、通話料金の違いを見分ける目安となります。
詳しくは、「識別音・ランプ表示と通話料金ついて」（→10ページ）をご覧ください。

2　相手先が出たら、通話する

通話中は、050IP電話対応機器の「ランプ表示」によって通話料金の違いを見分けることができます。

3　通話が終わったら、受話器を置く

ご注意

・050IP電話対応機器の再起動中は、IP電話「OCNドットフォン」をご利用いただけませんのでご注意ください。
・電話をかけ直すときは、3秒ほど受話器を置いたあとに「電話ランプ」が一度消灯することを確認してからダイヤルしてください。消灯を確認せずにダイヤルすると、一般加入電話回線で発信されることがあります。

相手先ごとのダイヤル方法と通話料金について

ここでは、ダイヤル方法や通話料金の違いを相手先の契約種類ごとに説明します。

■相手先の契約種類によって通話料金が異なります。

●OCNドットフォンなど※のご契約者にかける場合

ダイヤル方法：相手先のIP電話の番号をダイヤルします（「050」からダイヤルしてください）。

識別音：　ドミソ♪

通話料金：　通話料金は無料



※OCNドットフォン、ドットフォン パーソナルV、ドットフォン パーソナル、ドットフォン ビジネスV、OCNドットフォン オフィス、.Phone IP Centrexのご利用者が含まれます。

●提携（無料接続）プロバイダ※のIP電話サービスご契約者にかける場合

ダイヤル方法：相手先のIP電話の番号をダイヤルします（「050」からダイヤルしてください）。
識別音：　ドミソ♪
通話料金：　通話料金は無料



※「提携（無料接続）プロバイダ」について詳しくは、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

●国内の携帯電話・PHS※にかける場合

ダイヤル方法：今までどおり、携帯電話番号・PHS電話番号をダイヤルします。
識別音：　ドミ♪
通話料金：　おトクな通話料金

※詳しくは、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

●国内の一般加入電話など※にかける場合

ダイヤル方法：今までどおりです（市内通話の場合、市外局番を省略できます。ただし、市外局番の設定を正しく行う必要があります）。
識別音：　ドミ♪
通話料金：　おトクな通話料金



※一般加入電話番号を利用するIP電話サービスを含みます。

●国際電話※にかける場合

ダイヤル方法：相手国の電話番号の先頭に「010」または「0033-010」を付けてダイヤルします。
識別音：　ドミ♪
通話料金：　おトクな通話料金

※詳しくは、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

●有料接続プロバイダ※のIP電話サービスご契約者にかける場合

ダイヤル方法：相手先のIP電話の番号をダイヤルします（「050」からダイヤルしてください）。
識別音：　　ドミ♪
通話料金：　　おトクな通話料金



※「有料接続プロバイダ」について詳しくは、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

●その他のプロバイダ※のIP電話サービスご契約者にかける場合

ダイヤル方法：“0000（ゼロを4回）”＋相手先電話番号をダイヤルします。
識別音：　　プ、プ、プ、
通話料金：　　一般加入電話料金（通話料金は、ご契約の通信事業者から請求されます）

※当社と接続協定を締結していない事業者を総称して、「その他のプロバイダ」と表記します。
詳しくは、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

●その他の「サービス対象外通話」

ダイヤル方法：今までどおりの番号をダイヤルします。
識別音：　　プ、プ、プ、、、
通話料金：　　一般加入電話料金（通話料金は、ご契約の通信事業者から請求されます）

次のような通話は、いずれもサービス対象外通話となります。通話料金は、お客さまが既にご契約されている通信事業者からの請求になります。
詳しくはhttp://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

- 緊急通話（110番、119番など）や3桁番号サービス（104、115、117、177など）への通話
- “0000（ゼロを4回）”＋相手先電話番号をダイヤルして意図的に一般加入電話回線を使って発信した通話
- 「0570」「0990」などで始まる番号への通話
- 「0120」から始まる番号への通話（フリーダイヤルなど着信課金サービスへの通話の場合、発信者に通話料金はかかりません）
- 衛星船舶電話などへの通話
- 停電時や、通信設備・ネットワークのトラブル時、ネットワークの混雑状況などにより一定の品質を保持できないときの通話
- ご利用の050IP電話対応機器が故障のときや、電源が入っていないときの通話

IP電話が正常にご利用いただけないときは
「“0000（ゼロを4回）”＋電話番号」（一般加入電話）でご利用ください

●FAXが正常に送れない場合
●ネットワークの混雑等により、IP電話が正常にご利用いただけない場合など

識別音・ランプ表示と通話料金について

電話をかけたとき、相手先との接続方法の違いによって通話料金が異なります。通話料金の違いは、ダイヤル後の「識別音」と通話時の「ランプ表示」を目安にして見分けることができます。詳しくは、下記をご覧ください。

※このガイドでは、050IP電話対応機器の「一般電話自動再発信」の設定を初期設定値(「無効」)のままでお使いいただくことを前提にして説明しています。

<table>
<tr><th rowspan="2">発信方法</th><th rowspan="2">相手先の種類</th><th rowspan="2">識別音</th><th colspan="2">ランプ表示</th><th rowspan="2">通話料金</th></tr>
<tr><th>IP電話ランプ</th><th>電話ランプ</th></tr>
<tr><td rowspan="5">OCNドットフォンによるIP発信
(サービス対象通話)</td><td>OCNドットフォンなど※1のご利用者</td><td rowspan="2">ドミソ※4</td><td>点灯</td><td>消灯
→点灯※4</td><td>無料</td></tr>
<tr><td>提携プロバイダ※2のIP電話
(050から始まる11桁の番号)</td><td rowspan="4">点灯</td><td rowspan="4">消灯
→点滅</td><td rowspan="4">おトクな通話料金</td></tr>
<tr><td>有料接続プロバイダ※2のIP電話
(050から始まる11桁の番号)</td><td>ドミ</td></tr>
<tr><td>国内の一般加入電話など※5</td><td rowspan="2">ドミ※6</td></tr>
<tr><td>国内の携帯電話・PHS</td></tr>
<tr><td>一般加入電話回線での発信
(サービス対象外通話)</td><td>国際電話</td><td>ドミ</td></tr>
<tr><td>一般加入電話回線での発信
(サービス対象外通話)</td><td>その他のプロバイダ※3のIP電話
(050から始まる11桁の番号)
その他のサービス対象外通話
・「110」「119」など
・「0570」「0990」など
・“0000（ゼロを4回）”＋電話番号での発信</td><td>プップ、、</td><td>点灯</td><td>消灯</td><td>一般加入電話料金</td></tr>
</table>

ご注意

※1 OCNドットフォン、ドットフォン パーソナルV、ドットフォン パーソナル、ドットフォン ビジネスV、OCNドットフォン オフィス、.Phone IP Centrexのご利用者が含まれます。
※2 提携（無料接続）プロバイダ、有料接続プロバイダについて詳しくは、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。
※3 "0000（ゼロを4回）"＋電話番号で発信してください。「050」で始まる電話番号のみで発信すると、「ピピ、ピピ、、、（エラー音）」と鳴ります。
※4 NTT東日本・NTT西日本が提供する050IP電話対応機器をご利用のお客さまに電話をかけたときに聞こえる識別音はIP網のみを経由して接続した通話の場合でも「ドミ」と鳴り、電話ランプは「点滅」となりますが通話料金は無料でご利用いただけます。
※5 一般加入電話番号を利用するIP電話サービスを含みます。
※6 相手先が通話中の場合、「話中音」が鳴る前に「ドミ」の識別音が鳴ることがあります。

エラー時の識別音とランプ表示

050IP電話対応機器などでエラーが発生した場合、ランプ表示と受話器からの識別音は以下のようになります。
※エラー時でも“0000（ゼロを4回）”＋電話番号をダイヤルして、一般加入電話回線で利用することができます（通話料金は、お客さまが既にご契約されている通信事業者からの請求になります）。

状　　態	接続時の識別音	ランプ表示	
		IP電話ランプ	電話ランプ
OCNドットフォンが 正常に利用できない場合	話中音	点滅（消灯）※1	消灯

エラー時の対処方法について詳しくは、『取扱説明書』の「困ったときには」をご覧ください。それでも状態が変わらない場合は、機器の故障などが考えられますので、OCNドットフォンのお問い合わせ先※2にご相談ください。

※1 30分以上エラー状態が継続した場合に消灯します。
※2 OCNドットフォンのお問い合わせ先については、http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。

■ ADS機能が完了していない場合のエラー表示例

（詳しくは『取扱説明書』をご覧ください）

状　　態	接続時の識別音	ランプ表示		
		ADCランプ	IP電話ランプ	電話ランプ
ADS機能強制停止中	ピピ、ピピ、、、 （エラー音）	消灯	消灯	消灯

通話中の電話着信について

■キャッチホンサービスについて

・IP電話で通話中の場合、キャッチホンサービスに契約されていてもご利用いただけません。
・一般加入電話番号で通話中の場合、一般加入電話番号へ電話があったときはこれまで通りキャッチホンサービスをご利用いただけます。
（キャッチホンサービスご利用にはキャッチホン契約が必要です。）

■通話中着信通知音について

ご利用の050IP電話対応機器で「通話中着信通知音」の設定を「有効」に設定※している場合、通話中に他の人から電話がかかってきたときは以下のようになります。

※設定方法の詳細は、「取扱説明書」をご覧ください。

「通話中着信通知音」（初期設定：有効）を「有効」に設定

■OCNドットフォンで通話中に一般加入電話番号へ着信があった場合



割り込み音が聞こえた後、受話器を置くと再度電話が鳴ります。
受話器をあげるとAさんとの通話は切れ、Bさんと通話できます。
※Aさんとの通話は保留されずに切断されます。
割り込み音が鳴ったときは一部通話が聞こえなくなります。ご了承ください。

■以下の場合は、割り込み音は聞こえません

・OCNドットフォンで通話中にIP電話番号へ着信があったとき
・一般加入電話番号で通話中にIP電話番号へ着信があったとき

一般加入電話回線の付加サービスとの関係は

OCNドットフォンでは、条件によってはNTT東日本・NTT西日本などの各種付加サービスと同時に利用できない場合があります。

発信者番号通知／非通知について

■IP電話「OCNドットフォン」からの発信時

・お客さまご利用の050から始まる11桁のIP電話番号が相手先へ通知されます。
以下の相手先への通話が対象となります。

OCNドットフォンご利用者、提携（無料接続）プロバイダ※1のIP電話サービスご利用者、有料接続プロバイダ※1のIP電話サービスご利用者、国内の一般加入電話※2、国内の携帯電話・PHSへの通話

・発信者番号通知を希望されないお客さまは、相手先の電話番号の前に「184」をつけてダイヤルしていただくか、050IP電話対応機器の設定を「非通知」に※4設定していただくと非通知発信になります。

■一般加入電話回線からの発信時

・お客さまの一般加入電話※2※3の契約状況により異なります。
ご契約されている通信事業者に発信者番号通知を「通知」とご契約されている場合、一般加入電話番号が通知されます。
以下の相手先への通話が対象となります。

その他のプロバイダのIP電話サービスご契約者、“0000（ゼロを4回）”をつけたときの通話など

・“0000（ゼロを4回ダイヤル）”の後、相手先の電話番号の前に「186（通知）」、「184（非通知）」をつけてダイヤルしていただくことで「通知」、「非通知」にすることができます。

※1 提携（無料接続）プロバイダ、有料接続プロバイダについて詳しくはhttp://www.ocn.ne.jp/voip/phone/をご覧ください。
※2 一般加入電話番号を利用するIP電話サービスを含みます。
※3 一般加入電話回線を接続する必要があります。
※4 ご利用の050IP電話対応機器の発信者番号通知/非通知の設定方法は「かんたん設定ガイド」、または「取扱説明書」をご覧ください。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイと一般加入電話回線、IP電話「OCNドットフォン」からの着信および電話番号表示の関係は下記のようになります。

着信する回線の種類 ／ 電話機の種類		一般加入電話回線※1		IP電話「OCNドットフォン」※2	
		ナンバー・ディスプレイ 契約あり	ナンバー・ディスプレイ 契約なし	ナンバー・ディスプレイ 利用あり	ナンバー・ディスプレイ 利用なし
ナンバー・ディスプレイ非対応電話機		△	○	△	○
ナンバー・ディスプレイ対応電話機	ナンバー・ディスプレイ 設定オン	◎	△	◎	△
	ナンバー・ディスプレイ 設定オフ	△	○	△	○

◎：発信者の番号が表示され着信できます。　○：発信者の番号は表示されませんが、着信できます。
△：発信者の番号が表示されません。また、着信できないことがあります。

※1 一般加入電話回線のナンバー・ディスプレイをご利用するには別途契約が必要です。
※2 IP電話「OCNドットフォン」では別途契約いただかなくても電話番号が表示されます。
初期設定では「利用なし」になります。

OCNドットフォンご利用時の注意事項

ご注意ください

【ご利用料金・ご請求について】

以下の通話は、OCNドットフォンのサービス対象外です。これまでと同様、お客さまが既にご契約されている通信事業者の一般加入電話サービスで発信され、当該事業者から通話料金が請求されますので、あらかじめご了承ください。

・緊急通話（110番、119番など）および3桁番号サービス（104、115、117、177など）への通話
・「0120」「0570」「0990」などで始まる番号への通話・衛星船舶電話などへの通話
・当社と接続協定を結んでいない事業者への通話
・相手先電話番号の前に「0000（ゼロを4回）」つけてダイヤルした通話
※ その他のサービス対象外通話先等、詳細はホームページ（http://www.ocn.ne.jp/voip/phone/service3/）をご参照ください。

【機能などについて】

1）本サービスは、お客さまの端末環境を含む通信設備やIP通信網サービスの利用形態、ネットワークの混雑状況などにより、通話品質に影響が出る場合やご利用いただけない場合があります。本サービスのご利用には、上り・下りの通信において最低限100kbps程度のスループット（実効速度）が必要です。
ただし、ファイルの送受信やストリーミングなどと同時にIP電話をご利用になる場合、通話品質が低下する場合があります。
2）ご利用中のインターネット接続事業者などによる回線保守工事などにより、本サービスが利用いただけない場合や、接続中の通話が切断されることがあります。
3）本サービスでは、FAXが正常に送信されない場合があります。その場合は、「0000（ゼロを4回）＋相手先電話番号」をダイヤルして、一般加入電話をご利用ください。この場合の通話料金は、お客さまが既にご契約されている通信事業者からの請求になります。
4）緊急通話などの本サービスの対象外の相手先への通話は、ご利用いただいている050IP電話対応機器に一般加入電話回線を接続し、一般加入電話でおかけください。
5）NTT東日本・NTT西日本が提供する050IP電話対応機器をご利用のお客さまに電話をかけたときに聞こえる識別音は、OCNドットフォンからIP電話への通話でも「ドミ」になりますが、通話料金は無料でご利用いただけます。
6）本サービスではACR機能等※1、他通信業者の選択機能※2は、ご利用いただけません。ACR（LCR）機能等が内蔵された電話機（コミスタ機能内蔵のものを含みます）をご利用の場合は、当該機能を無効にしてご利用ください。また、ACR（LCR）等のアダプタをご利用の場合は、取り外してご利用ください。※3　なお、他通信業者の選択を行いたい場合は、相手先電話番号の前に「0000（0を4回）」つけてダイヤル※4し、お客さまがすでにご契約されている通信業者等の一般加入電話サービスで発信してください（この場合の通話料金は、当該事業者からのご請求となります）。
※1 「080」「090」で始まる携帯電話への発信の際に、自動的に事業者識別番号（0033など）をつけてダイヤルする機能を含みます。
※2 ACR（LCR）機能等の他、お客さまがご自身で事業者識別番号をまわす場合を含みます。
※3 ACR（LCR）機能を無効にする方法については、ご利用の電話機の取扱説明書をご参照いただくか、各電話機メーカーへお問い合わせください。
※4 一部の050IP電話対応機器によっては、「0000（0を4回）」のダイヤルが不要の場合があります。詳しくはご利用の050IP電話対応機器の説明書等をご確認ください。
7）050IP電話対応機器にグローバルアドレスを設定できない場合には、OCNドットフォンをご利用いただけません。
8）050IP電話対応機器に複数台の電話機を接続することはできません。
9）ビジネスホン、ホームテレホン、ドアホン、ISDN用電話機などをご利用の場合、OCNドットフォンはご利用いただけません。
10）本サービスを利用し、連続して5時間以上通信を行った場合は、その通信を切断することがあります。

【操作上のご注意】

誤ダイヤルなどでかけ直す際には、3秒ほど受話器を置いたあとに、ダイヤルし直してください。受話器を置かれて、すぐにダイヤルすると、お客さまがご利用の通信事業者の一般加入電話サービスで発信されることがあります。

【ADS 機能（自動設定機能）について】

1）ADS機能（自動設定機能）で自動的にNTTコミュニケーションズのセンターへ発信することがあります。（通話料金はかかりません）
これは、ご利用の050IP電話対応機器のデータや設定情報などを自動更新するために必要であり、他の目的に使用するものではありません。NTTコミュニケーションズのセンターへ発信した場合、NTT東日本・NTT西日本の発信者番号通知サービスにより、お客さまの利用されている電話番号がNTTコミュニケーションズのセンターに通知されます。この場合、ご利用の050IP電話対応機器において「番号非通知」を設定しても「186」が自動的に付与され、NTTコミュニケーションズに通知されますのでご了承ください。
2）お引越しなどでお客さまの一般加入電話番号が変わった場合、当社にお申し出いただかないとOCNドットフォンが利用できなくなります。
3）ADS機能（自動設定機能）作動中に050IP電話対応機器の電源断または再起動は行わないでください。
4）ADS機能（自動設定機能）により更新情報を取得した場合、050IP電話対応機器のStatus/AlarmランプとADCランプが点滅し、自動的に再起動されます。（お客さまにて再起動を行っていただいても構いません。ただし、ADCランプのみが点滅しているときは、再起動を行わないようご注意ください。）
5）代表番号通知機能、特定番号通知機能、ダイヤルイン任意番号通知機能をご契約のお客さまがADS機能（自動設定機能）をご利用いただくためには、お客さまのご利用回線の一般加入電話番号を通知するように設定変更が必要となります。
6）ADS機能（自動設定機能）のご提供に伴い、050IP電話対応機器のWeb設定画面上で参照可能であった「VoIPユーザID」「VoIPパスワード」「VoIPサーバ名」については、設定ならびに参照することができなくなります。
7）ADS機能（自動設定機能）は、提携（無料接続）プロバイダのIP電話サービスとは同時にご利用いただけません。

【免責などについて】

当社の責めに帰すべき理由により本サービスを提供しなかったときは、原則として本サービスを全く利用できなかった状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、お客さまの損害を賠償します。この場合、その全く利用できなかった状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算（24時間未満の端数は切り捨て）し、その日数に対応するご利用料金（本サービスの通話料）を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します（詳細は当社が定める「IP通話利用網サービス契約約款」をご覧ください）。

【利用停止などについて】

当社は、お客さまが次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。この場合、当社は、やむを得ない場合を除き、あらかじめお客さまに通知いたします。

・お客さまが当社と契約を締結している、または締結していたIP通信網サービスに係る料金やその他の債務について、支払期日を経過してもなお、お支払いいただけないとき。
・当社の約款の規定により提供を受けているIP通信網サービスが、利用停止になったとき。
・約款に定める契約者の義務規定にお客さまが違反したとき（通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。当社以外の者が提供するVoIPサービスを利用する不特定多数のものに転送を行うなど、品質を保持できないような形態により利用する行為。本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の通信をする、または商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為、他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある通信をする行為など）。
・その他、当社の約款の規定に反する行為、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。

故障や停電のときは

- ご利用の０５０IP電話対応機器の電源が入っていない（停電を含む）などの理由により、OCNドットフォンのサービス対象通話先へIP電話として発信できない場合には、一般加入電話で発信します。この場合の通話料金は、お客さまが既にご契約されている通信事業者からの請求になります。
- OCNドットフォンにエラーが発生した場合は、OCNドットフォンで電話をかけることはできません。この場合、“0000（ゼロを4回）”＋電話番号をダイヤルして、一般加入電話でご利用ください。通話料金は、お客さまが既にご契約されている通信事業者からの請求になります。また、“0000（ゼロを4回）”をダイヤルせずに、自動的に一般加入電話で発信するように設定することもできます。

050IP電話対応機器の初期設定一覧表

メニュー	設定項目			初期値
基本設定	ADSLサービス選択			ルータモード（PPPoE）
	ADSLサービス選択（ルータモード時）	PPP接続設定	接続用認証ID	user
			接続用認証パスワード	password
			DNSサーバ	自動取得
			プライマリDNSサーバ	－
			セカンダリDNSサーバ	－
	電話設定	IP電話設定		選択してください
		IP電話を利用する（自動設定）※1）	ナンバー・ディスプレイ利用	なし
			キャッチホン利用	なし
		IP電話を利用する（手動設定）※2）	ナンバー・ディスプレイ利用	なし
			キャッチホン利用	なし
			VoIPサーバ名	－
			サービスドメイン	－
			VoIPユーザ名	－
			VoIPユーザパスワード	－
			VoIP電話番号	－
			市外局番	－
		IP電話を利用しない		－
IP電話詳細設定	電話詳細設定		プッシュ/パルス回線選択	自動
			フッキング時間	1 秒
			ダイヤル間隔有効時間	4 秒
			通話中着信通知音	有効
			IP電話発信者番号通知	通知する
			一般電話自動再発信	無効
			IP電話利用（自動登録機能）	利用する

※1）:「IP電話を利用する（自動設定）」選択時に表示されます。
※2）:「IP電話を利用する（手動設定）」選択時に表示されます。

※本マニュアルの内容の版権は、NTTコミュニケーションズ株式会社に帰属します。
※無断で複写、複製することを禁止します。
※本マニュアルの内容は 2006年 1 月 20日時点の内容であり、改善のため予告なく変更する可能性があります。
※記載されている社名、製品名、ブランド名はすべて各社の商標または登録商標です。
※ OCNドットフォンサービスの詳細、および最新情報につきましてはhttp://www.ocn.ne.jp/voip/をご覧ください。

COM033-COM-200606
COM033